

AXIS License Manager

사용자 설명서

AXIS License Manager

License Manager 정보

License Manager 정보

*AXIS License Manager*는 Axis 제품 및 서비스의 구독 라이선스를 중앙 집중식으로 관리할 수 있도록 지원합니다. 이 도구는 해당 조직의 구독과 관련된 평가판, 유예 기간, 라이선스 상태 및 기타 관련 정보에 대한 전체 개요를 제공합니다.

두 가지 유형의 라이선스 관리 가능:

- 일정 기간에 유효한 구독 라이선스입니다.
- 하드웨어에 종속된 라이선스로, 하드웨어의 수명 기간에 유효합니다.

*AXIS License Manager(웹 애플리케이션)*로 이동합니다.

미국 내 사용자는 *미국 버전의 License Manager*로 이동하십시오.

소프트웨어 제품의 라이선스를 시작하려면 먼저 조직에 소프트웨어 제품을 등록해야 합니다.

AXIS License Manager

라이선스 구매

라이선스 구매

라이선스가 아직 없는 경우는 시스템 통합자나 리셀러에게 문의하십시오. 적합한 시스템 통합자 또는 리셀러를 찾으려면 **Product list(제품 목록)**로 이동하고 **라이선스 구입처** 링크를 클릭하여 사용자 위치를 중심으로 세계 각지의 현지 시스템 통합자 또는 리셀러 관련 정보를 얻으십시오.

필요한 라이선스 수 알아보기

구독 연도 동안 제품에 대한 전체 권한의 라이선스를 받으려면 구매해야 하는 라이선스 수를 확인하려면 다음을 수행합니다.

1. **Product list(제품 목록)**에서 제품을 선택합니다.
2. **Product licensing(제품 라이선스)** 탭으로 이동합니다.
3. **Allocate licenses > Current need(라이선스 할당 > 현재 요구 사항)**에서 향후 구독 연도에 필요한 라이선스의 양과 유형을 확인할 수 있습니다.

AXIS License Manager

오프라인 시스템 라이선스 부여

오프라인 시스템 라이선스 부여

오프라인 시스템에 라이선스를 부여하려면, AXIS License Manager에 시스템 설명 파일을 업로드해야 합니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로 올바른 조직을 선택했는지 확인하십시오.

1. 등록하려는 소프트웨어에서 시스템 설명 파일을 만듭니다.
2. 온라인 장치의 My Systems에서 로 이동합니다.
3. 상단 표시줄의 조직 드롭다운 메뉴에서 관리할 조직을 선택합니다.
4. **제품 목록**에서 **시스템 업로드** 파일을 클릭합니다.
5. 화면의 지침을 따릅니다.

AXIS License Manager

이후 사용을 위한 라이선스 저장

이후 사용을 위한 라이선스 저장

라이선스 추가 프로세스를 더 쉽게 진행하려면 현재 사용하는 것보다 더 많은 라이선스를 구매하시기 바랍니다. 즉시 할당되지 않은 라이선스는 지갑에 저장되며, 다음 갱신 기간에 구독을 갱신하는 데 사용할 수 있습니다. 최대 5년 동안 라이선스를 저장할 수 있습니다. **Product wallet(제품 지갑)**으로 이동하여 제품의 스토리지에 있는 라이선스 수를 확인합니다.

AXIS License Manager

활동 기록 검토

활동 기록 검토

조직의 이전 활동을 검토하려면 **History(기록)**로 이동하십시오. 이 메뉴에서는 라이선스를 할당했거나 라이선스 키를 교환한 조직 내 사용자와 해당 활동 시점을 확인할 수 있습니다.

AXIS License Manager

구독 시작

구독 시작

제품 라이선스를 얻는 첫 번째 단계는 구독을 시작하는 것입니다. 구독을 시작하면 라이선스 구매, 라이선스 키 교환 및 소프트웨어를 계속 사용할 수 있도록 라이선스를 할당하는 30일의 유예 기간이 부여됩니다.

1. My Systems에서 *라이선스 관리자(웹 애플리케이션)*로 이동합니다.
2. 상단 표시줄 메뉴에서 관리할 조직을 선택합니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로 올바른 조직을 선택했는지 확인하십시오.

3. 구독을 시작하려는 제품을 선택합니다.
4. **Product overview(제품 개요)**에서 **Start your subscription(구독 시작)**을 클릭합니다.
5. 화면의 지침을 따릅니다.

Product overview(제품 개요)에서 **License status(라이선스 상태)**가 이제 **Subscription has started(구독 시작됨)**로 표시되어야 합니다. 유예 기간의 종료도 표시됩니다.

라이선스 키 교환

라이선스 키에는 한 개의 제품에 대해 구매한 라이선스 수가 포함됩니다. AXIS License Manager에서 라이선스 키를 교환하면 **제품 지갑**에 포함된 모든 라이선스가 추가되어 나중에 할당됩니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로, 해당 조직이 올바른지 확인하십시오.

1. 라이선스를 교환하려는 제품을 선택합니다.
2. **제품 지갑**으로 이동합니다.
3. 라이선스 키를 입력하거나 붙여 넣습니다.
4. **Redeem license key(라이선스 키 교환)**를 클릭합니다.

구독 라이선스 할당

라이선스를 받으려면 제품 지갑에서 현재 구독 연도로 라이선스를 할당해야 합니다. 할당된 라이선스 수가 보고된 사용량과 현재 수요가 일치하면 전체 권한의 라이선스가 부여됩니다. 향후 구독 기간에 맞춰 제품에 라이선스를 부여하려면 현재 요구 사항에 맞는 추가 라이선스를 할당하십시오.

1. 라이선스를 할당하려는 제품을 선택합니다.
2. **Product licensing(제품 라이선스)**으로 이동합니다.
3. **구독 라이선스 할당**에서 **현재 요건**과 일치하는 라이선스 수를 추가합니다.
4. **Confirm allocation(할당 확인)**을 클릭합니다. 이 옵션을 사용할 수 없으면 제품 지갑에 현재 요구 사항과 일치하는 라이선스가 부족한 것입니다.
5. **Confirm(확인)**을 클릭하여 명시된 구독 기간 동안 라이선스 할당을 확인합니다.

이제 제품에 라이선스가 부여되었습니다.

유예 기간 이후 또는 새 제품 날짜에 구축 라이선스를 할당해도 조직의 구독 기간 날짜는 변경되지 않습니다. 대신 해당 라이선스의 중복 시간에 대한 보상을 받게 됩니다. 새 라이선스가 중복 기간에 맞춰 지갑에 자동으로 다시 추가됩니다.

AXIS License Manager

구독 시작

구독 갱신

구독이 갱신 날짜에 도달하면 새로운 유예 기간이 부여됩니다. 그런 다음 30일 이내에 지갑에서 새 구독 연도에 라이선스를 할당해야 합니다. 또한 최대 5년 전에 미리 구독을 갱신할 수도 있습니다.

1. 구독을 갱신하려는 제품을 선택합니다.
2. **Product licensing(제품 라이선스)**으로 이동합니다.
3. **Allocate licenses(라이선스 할당)**에서 **Current need(현재 요구 사항)**와 일치하는 라이선스 수를 추가합니다.

이제 다음 구독 연도에 대한 라이선스를 할당할 수 있습니다.

4. **Confirm allocation(할당 확인)**을 클릭합니다.
5. **Confirm(확인)**을 클릭하여 명시된 구독 기간 동안 라이선스 할당을 확인합니다.

이제 제품에 라이선스가 부여되었습니다.

구독 중 장치 추가

라이선스를 구독에 즉시 추가할 필요 없이 구독 기간 동안 자유롭게 장치를 추가할 수 있습니다. 대신 필요한 라이선스는 다음 갱신 기간 동안 나열된 현재 요구 사항에 추가됩니다.

비고

조직의 연간 성장 허용량은 할당된 라이선스 수의 100%가 됩니다. 구독 연도 중에 100% 이상 성장한다면 라이선스를 추가로 할당해야 합니다. Axis에서는 오용을 모니터링하고, 피해를 입은 고객에게 통지합니다.

AXIS License Manager

하드웨어에 종속된 라이선스 등록

하드웨어에 종속된 라이선스 등록

하드웨어 라이선스가 사전 로드되어 있는 하드웨어를 구매한 경우, 조직에 하드웨어를 등록하면 라이선스가 자동으로 활성화됩니다.

하드웨어에 사전 로드된 라이선스보다 더 많은 라이선스가 필요하다면 확장 라이선스를 구매해야 합니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로 올바른 조직을 선택했는지 확인하십시오.

확장 라이선스 키 교환

확장 라이선스 키에는 한 제품당 구매한 유형별 라이선스 수가 포함됩니다. AXIS License Manager에서 라이선스 키를 교환하면 **제품 지갑**에 포함된 모든 라이선스가 추가되어 나중에 할당됩니다.

중요 사항

현재 조직 간에 라이선스를 양도할 수 있는 방법이 없으므로, 해당 조직이 올바른지 확인하십시오.

1. 확장 라이선스를 교환하려는 제품을 선택합니다.
2. **제품 지갑**으로 이동합니다.
3. 라이선스 키를 입력하거나 붙여 넣습니다.
4. **Redeem license key(라이선스 키 교환)**를 클릭합니다.

확장 라이선스 할당

라이선스를 받으려면 제품 지갑에서 특정 하드웨어에 라이선스를 할당해야 합니다.

1. 라이선스를 할당하려는 제품을 선택합니다.
2. **System setup(시스템 설정)**으로 이동합니다.
3. 확장 라이선스가 필요한 시스템을 클릭합니다.
4. **라이선스 할당**을 클릭합니다.
5. 화면에 표시되는 지침을 따릅니다.

이제 제품에 라이선스가 부여되었습니다.

