

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.11

2026 年 6 月

- 错误修复和一般改进。

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.10

2026 年 4 月



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

- **主菜单中的 Devices (设备) 页面** — 若要管理设备，请转到 **Devices (设备)** 页面，而非 **Physical zones (物理区域)**。物理区域中的设备添加或删除操作仍在 **Physical zones (物理区域)** 页面上完成。
- **API** — 新推出的 API 让您能够对库中的音频文件进行广播。**API builder** 工具可协助您构建 API 请求。该工具可帮助您选择正确的 ID 并避免常见错误（如错别字、缺少括号或语法不正确），从而简化制作所需 JSON 的过程。
- **快速入门指南** — 您现在可以转到  > **Get started (快速入门)**，了解如何设置音频场所的基本功能。


AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.9

2026 年 2 月



要观看此视频，请转到本文档的网页版本。

- **视觉配置文件** — 该系统现支持带文字显示和 LED 信号灯的产品的视觉信号功能，以增强音频提示信息。您可以配置在播报和寻呼过程中文本消息和 LED 信号灯的运作方式。



AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.8


2026 年 1 月

- 支持更多的音频文件格式和流式编解码器 – 我们现已支持 AAC 编解码器，可播放 m3u8 网络流。
- 支持 AXIS D6310 Air Quality Sensor


AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.7

2025 年 11 月


- **Music volumes（音乐音量）** 现已更名为 **Playback（播放）**。本页面也显示当前播放以及接下来播放内容的安排。



- **Load distribution（负载分配）** — 通过将任务（例如，解码音频文件或流式传输网络内容）分配给从属设备执行，从而减轻主设备处理器的负载。将在本地网络上的设备之间使用端口 15397。默认情况下，它是打开的。
- **Dashboard updated（仪表板更新）** — 仪表板显示更多有关系统和健康状态的信息。



- Physical zones updated (物理区域更新) — 列表现在显示设备角色。您可以按角色进行筛选。



- 音量 API 已更新 — 现在您可以通过 API 在音量上使用偏移，并切换静音状态。请参阅，或使用 AXIS Audio Manager Edge 中的 API builder。

API builder.

The API allows other applications and systems to access data and interact with AXIS Audio Manager Edge.

Action

Offset volume

Physical zone

Canteen

Change physical zone

Offset volume

Offset

10

API request

URL

POST

https://

Body

{

"volumeOffset": 10


}

- **Dual line-in support (双线输入支持)** – AXIS D3110 Mk II Connectivity Hub 现在可以将两个音频输入端口分别用作独立的音频输入音乐源。

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.6

2025 年 9 月

- API builder**—可协助构建 API 请求的内置工具。该工具可帮助您选择正确的 ID 并避免常见错误（如错别字、缺少括号或语法不正确），从而简化制作所需 JSON 的过程。请参见 *AXIS Audio Manager Edge API*




- 识别附件** — 您可通过触发物理单元上的闪烁模式来识别 AXIS C8310 Volume Controller，从而轻松识别该设备。此功能可在 **Actions（操作）** 下的 **Acessories（附件）** 页面上查看。

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.5

2025 年 6 月

- 现在，您可以将 AXIS Audio Manager Edge 场所配置导出到文件。随后，您就可以导入该文件来恢复场所配置。您还可以通过导出的文件创建新场所。



- 在 AXIS Audio Manager Edge API 中添加了 audioSessions。您可以使用此功能获取当前已配置的寻呼接受者列表。通过该 API，用户可在 AXIS Audio Manager Edge 用户界面上配置寻呼接受者。其他管理软件可使用此 API 获取有关配置内容以及如何与寻呼接受者交互的信息。
- 音量调节滑块现在按照线性比例而不是指数比例工作。这样可以更方便地设置您想要的音量。
- AXIS C8310 Volume Controller 更新
 - 由于 AXIS C8310 上的按钮现在可用于触发响应操作，因此我们允许在 Edge 中停用信号源控制和音量控制。例如，如果您使用 AXIS C8310 上的一个按钮发起 SIP 通话，但又不想使用同一个按钮同时切换音乐源或调节音量，那么该功能就很有用。该功能也可用于限制用户的控制范围，例如只能控制音量或源控制。
 - 您可以对 AXIS C8310 进行配置，使其按钮在一段时间无操作后停用。要解锁按钮，请同时按下音量增大和音量减小按钮。

有关 AXIS C8310 Volume Controller 的更多信息，请参阅 axis.com/products/axis-c8310。

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.4


2025 年 4 月

- 在使用 VAPIX 或 SIP 创建新的单向寻呼接受者时，将自动选择中间设备。

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.3

2025年3月


- 用户界面经过重新设计，可用性和外观都得到了改进。



AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.2

2025 年 1 月

- 添加了在每晚午夜时分将音乐音量重置为缺省值的选项。



- 新增日历视图，改进了广告和通知时间表的视觉概览。

Dashboard

SOUND CONFIGURATION

Music volumes

Sound calibration

SCHEDULING

Announcements

Advertisements

Music

Opening hours

PAGING

Paging recipients

CONFIGURATION

Physical zones

Accessories

User management

System settings

STORE

AXIS Audio Manager Edge

14:34

Weekly announcement schedule

CLOSE

+ EVENT

INFO

WEEK

DAY

LIST

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
08:00	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 15:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec	08:00:00 - 14:30:00 Announcements libr... Interval: 10 min, 0 sec		
09:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.1

2024年11月

- 添加了目标 API 端点，从而可在系统内调整不同的音量。

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 12.0


2024 年 10 月

- 添加了一个目标 API 端点，可用于获取设备的在线/离线状态。
有关 API 的更多信息，请参阅 developer.axis.com/vapix/audio-systems/axis-audio-manager-edge-api。

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.11


2024 年 7 月

- 物理区域
已为物理区域添加了新的“**All devices**”（全部设备）页。这样您就可以方便地概览音频场所中的所有设备。现在，您还可以在此处找到未分配的设备。



参见 help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-physical-zones

- 寻呼源
寻呼源已重命名为**寻呼接收者**。在更改此名称的同时，我们还利用这个机会简化了寻呼接收者的配置。




参见 help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#set-up-a-paging-recipient

AXIS Audio Manager Edge – AXIS OS 11.10

2024 年 4 月

- **外部 RTP 寻呼接受者**
添加一个名为“外部 RTP”的新寻呼接受者，因此可以使用外部 RTP 流来寻呼音频。



参见 help.axis.com/en-us/axis-audio-manager-edge#paging-with-rtp-stream

T10215231_zh

2026-04 (M19.2)

© 2024 – 2026 Axis Communications AB