

AXIS Audio Manager Pro

新增功能

AXIS Audio Manager Pro

有关每个版本所包含内容的完整说明，请参见 *AXIS Audio Manager Pro* 发布说明。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50


AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

2024 年 12 月

- 用户管理功能现已推出，可与本地身份和访问管理 (IAM) 及活动目录 (AD) 系统集成。使用它，可将用户分配到特定的组和角色，如管理员、内容管理员和内容操作员，以简化权限和访问控制。

重要

根用户已被删除。首次登录时，请使用本地 Windows 管理员用户名和密码。之后，您就可以添加用户和组，并赋予其访问权限。



- 当有新版 AXIS Audio Manager Pro 可用时，会出现更新通知。从服务器的系统托盘启动更新。

Update

🔔 You have the latest version. Last check for update: 11/12/2024 08:08:12

CHECK FOR UPDATE

- 添加了对播报前后提示音的支持。可为各 SIP 分机配置默认或自定义提示音，以便在公共广播或寻呼前引起注意。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.7.50

Paging

All paging will use selected files before or after paging calls.

Play tone before paging call

Start tone

Play tone after paging call

End tone

- 添加了对 AXIS C6110 Network Paging Console 的支持。现在，您可以在列表中查看和管理已添加的寻呼设备。
- 现在，仪表板上提供了增强的播放和错误提示信息，以及有关禁用源和目的地的更多详细信息。如果流中没有收到数据，还会发出警报。
- 已添加联系人信息。作为管理员，您可以为系统所有者添加详细联系信息，并让所有用户都能获取此信息。
- 对用于调试的诊断包进行了改进。
- 现在可以为 SIP 服务器设置最低 TLS 版本。
- 搜索和过滤列表也更加高效。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

AXIS Audio Manager Pro 4.6.2

2024 年 9 月

- 支持 AXIS OS 12.0。此版本已准备好兼容 AXIS OS 12.0 中引入的重大更改，特别是删除 root 权限和 ACAP 的新签名要求。此版本要求设备运行 AXIS OS 11.11 或更高版本（对于无法安装版本 11 的旧设备，则需要 AXIS OS 10.12）。
- 在设备源和对讲配置中添加了回声消除设置。在支持的设备上启用，以防止双向通信时出现反馈和回音。

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.6

AXIS Audio Manager Pro 4.6

2024 年 5 月

- 新版本的操作应用可编程接口 (API) v1.1 使您能够以编程方式与现有音频场所进行交互。有关详细信息，请参见 API 规范。更新包括通过 SIP、RTP 和 HTTP 进入系统的选项、音量控制器以及设备健康信息。

请参见 *AXIS Audio Manager Pro API*。

- 安讯士设备支持：
 - *AXIS C1310-E Mk II Network Horn Speaker*
 - *AXIS C1410 Mk II Network Mini Speaker*
 - *AXIS XC1311 Explosion-Protected Network Horn Speaker*
- 六种新的语言：捷克语、瑞典语、芬兰语、土耳其语、泰语、越南语

AXIS Audio Manager Pro

AXIS Audio Manager Pro 4.5

AXIS Audio Manager Pro 4.5

2024 年 2 月

- 针对 AXIS ACAP 根用户更改的调整已在 axis.com/developer-community/news/axis-os-root-acap-signing 上发布。
- 软件物料清单 (SBOM) 文档随此版本和未来版本发布。
- 切换到 Pipewire (来自 ALSA) 进行低级音频路由和处理。
- SIP 改进
 - 增加最大通话时长选项，超过此值的 SIP 连接将被自动停止。如果有人忘记挂断 SIP 通话，此设置将自动挂断通话。


✕ Edit SIP server

SETTINGS

CLIENTS

Authorization

Require authorization

 Make sure that you entered authentication ID and password

Registration

Registration - min (seconds)

30



Registration - max (seconds)

180

Call handling

End calls after (seconds)


3600



Infinite call duration

SAVE

CANCEL

✕ Edit SIP server 

SETTINGS CLIENTS TRUNKS

Trunks are used for connecting remote PBX servers to the SIP server

NAME	STATUS	R...
MyTrunk	Remote server unreachable	

